

EXPLOITANT/PROPRIÉTAIRE :

Nom-prénom : _____
 Adresse : _____
 Téléphone : _____
 Mail : _____

PAYEUR (SI DIFFÉRENT DE L'EXPLOITANT) :

Nom-prénom : _____
 Adresse : _____
 Téléphone : _____
 Mail : _____

DEMANDEUR (SI DIFFÉRENT DE L'EXPLOITANT) :

Nom-prénom : _____
 Adresse : _____
 Téléphone : _____
 Mail : _____

DESTINATAIRES DES RÉSULTATS :

Exploitant/propriétaire
 Demandeur
 Payeur
 Autre (préciser mail) : _____

ÉCHANTILLONS

Prélèvement effectué par : Labocéa Le client
 CEC (si connue) : _____
 Date du prélèvement : _____
 Profondeur du labour : _____
 Coordonnées GPS : latitude (N) : _____
 longitude (W) : _____
 Commune (obligatoire) : _____
 Code postal (obligatoire) : _____
 Nom de la parcelle : _____

| Cultures et rendements espérés | Réservé au laboratoire - Étiquette Diplabo | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Année en cours | | Dans un an | | Dans deux ans | |
| Apports | | | | | | |
| Nature du fumier | <input type="checkbox"/> Bovins | <input type="checkbox"/> Porcs | <input type="checkbox"/> Bovins | <input type="checkbox"/> Porcs | <input type="checkbox"/> Bovins | <input type="checkbox"/> Porcs |
| | <input type="checkbox"/> Volailles | <input type="checkbox"/> Lapins | <input type="checkbox"/> Volailles | <input type="checkbox"/> Lapins | <input type="checkbox"/> Volailles | <input type="checkbox"/> Lapins |
| Quantité (en m³ ou T) | _____ | | _____ | | _____ | |
| Nature du lisier | <input type="checkbox"/> Bovins | <input type="checkbox"/> Porcs | <input type="checkbox"/> Bovins | <input type="checkbox"/> Porcs | <input type="checkbox"/> Bovins | <input type="checkbox"/> Porcs |
| | <input type="checkbox"/> Volailles | <input type="checkbox"/> Lapins | <input type="checkbox"/> Volailles | <input type="checkbox"/> Lapins | <input type="checkbox"/> Volailles | <input type="checkbox"/> Lapins |
| Quantité (en m³ ou T) | _____ | | _____ | | _____ | |

ANALYSES DEMANDÉES

RÉSERVÉ AU LABORATOIRE

Réceptionné par : _____ Date et tampon réception : _____
 Non conforme
 Observations : _____


BON POUR RÉALISATION DES ANALYSES

Date : _____ Signature : _____

GUIDE DES PRÉLÈVEMENTS DE TERRE POUR VIGNES ET ARBORICULTURE

AVANT IMPLANTATION

Possible tout au long de l'année :
entre 6 mois et 1 an avant l'implantation pour anticiper fumures et amendements



⚠ Éviter les zones non représentatives comme les bordures, les cuvettes, les anciens talus, les fumières, etc.

Faire une analyse par zone hétérogène dans la parcelle :

- Relief
- Historique des pratiques
- Différence de végétation

Sur chaque zone homogènes :

- 1 Réaliser **15 prélèvements** sur un cercle de 20 mètres de diamètre
- 2 Faites une mesure GPS au centre du cercle
- 3 Prélever sur deux profondeurs : 0-30 et 40-70 cm
- 4 Utiliser un seau pour chaque profondeur
- 5 Bien mélanger les échantillons dans le seau
- 6 Transférer 500 g de terre dans chaque sac plastique

Ne pas mélanger les deux profondeurs !

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

Conserver les échantillons a température ambiante.

Indiquer sur le sac :

- le nom de la parcelle
- le nom de l'exploitant
- la profondeur de prélèvement
- date de prélèvement


Remplir correctement la fiche de renseignement pour chaque échantillon.
La qualité de l'interprétation dépend de toutes les informations communiquées.

Dépôt possible sur l'un des sites Labocéa : nous contacter.

APRÈS IMPLANTATION

Possible tout au long de l'année :

- Attendre **un** mois après l'apport d'engrais minéraux
- Attendre **trois** mois après l'apport de fumier/lisier/calcaire



Sélectionner trois inter-rangs dans une zone homogène de 20 m de large.

- 1 Prélever **15 échantillons** sur 0-15 cm de profondeur
- 2 Enlever les racines en conservant la terre
- 3 Bien mélanger les échantillons dans le seau
- 4 Transférer 500 g de terre dans le sac plastique

MATÉRIELS

- Tarière
- Deux seaux propres (un pour chaque profondeur)
- Spatule
- Sac plastique
- GPS (optionnel)
- Fiche de renseignement à compléter

Labocéa peut vous prêter une tarière et fournir les sacs de prélèvements.



Pour mieux connaître son sol, Labocéa vous propose un accompagnement.

Adresse d'expédition :

Labocéa-Combours
4 La Magdelaine
35170 Combours

Tél. : 02 96 69 02 10